

Krönten : Chli Krönten - Krönten en traversée et descente sur Leutschachhütte par Südwestflanke

Activités : Rocher haute montagne,
Neige, glace et mixte
Type d'itinéraire : boucle (approche ou
refuge)
Durée : 1 jour(s)
Type de rocher : gneiss, schiste
Qualité du document : moyen
Configuration : arête, couloir

Cotations : PD+ 3a>3a III
Matériel glacier : crampons
indispensables
Orientations : W, E, SE

Altitude : 2209 m / 3107 m
Dénivelé : +898 m / -1738 m
Dénivelé des difficultés : 370 m
Altitude du début des difficultés :
2740 m
Dénivelé de l'approche : 840 m
Remontées mécaniques : oui
Pente : >45%

Au départ de la Leutschachhütte, ascension de l'arête E du Chli Krönten et traversée sur le Krönten. Descente au SW du sommet pour le retour à la cabane

Description

Montée

Au départ de Leutschachhütte, suivre le sentier qui longe le flanc de la vallée, direction W jusqu'au point 2216 où l'on prend une sente ascendante (panneau indicateur) qui se perd dans des éboulis que l'on remonte jusqu'à Ruchpass Steinchälenufergi 2657 m (marques bleu-blanc, quelques traces de sentes et chaîne en arrivant au col). Redescendre une trentaine de mètres versant NW et prendre pied sur un névé (en début de saison), couper à travers la pente pour rejoindre au mieux la brèche entre le Sunnig que l'on contourne par le N et le début de l'arête E menant au Chli Krönten à environ 2740 m (si la pente est sèche il vaut mieux descendre plus bas encore avant d'entamer la traversée)

À la brèche débute l'ascension proprement dite, l'attaque se trouve à environ 3 mètres à sa droite. Sur les 90 premiers mètres avec des pas de 3, trois relais sont équipés, le premier à 45 m et les deux suivants à environ 25 m de distance chacun, possibilité d'improviser un relais intermédiaire avec sangle au milieu de la première longueur de 45 m. Quelques spits (2 à 3 par longueur). Ensuite l'arête se couche et devient parfois effilée. Bien rester sur le fait, les rochers y sont bons et il y a toujours moyen de protéger (parfois un spit, mais plus souvent il s'agit de protéger avec son propre matériel ou de faire passer la corde derrière des becquets). On atteint ensuite le sommet du Chli Krönten, 2910 m. On continue à suivre l'arête pratiquement jusqu'au petit glacier situé au N du Krönten. À l'approche de celui-ci, repérer une bonne sente qui permet de descendre de l'arête et prendre pied à environ 2870 m Remonter ensuite le glacier, direction W, jusqu'à le quitter à environ 3050 m, puis continuer dans un axe WSW jusqu'à joindre la sente de la voie normale qui mène à une crête rocheuse plate orientée ESE, qui ramène au pied du dernier bastion rocheux (à son SW), la couronne (Krönten)

Les 12 dernier mètres peuvent soit se franchir par une étroite cheminée bien visible, 3a (enlever les sacs à dos), soit par un pas en 4b un peu à gauche de la cheminée (relais bien visible), soit par un contournement du bastion par la gauche pour joindre son versant NE, pas de 2, 5 spits.

Descente

Suivre l'arête plate empruntée à la fin de l'ascension, direction WNW, puis suivre jusqu'à environ 3020 m la sente de la voie normale. Puis prendre plein S (névé) et par un arc de cercle tirant sur ESE joindre à environ 2970 m une crête rocheuse orientée plein S. La déescalader au mieux jusqu'à une première brèche, puis quitter cette crête par sa gauche (E) et prendre pied sur un 2^e névé (Tierälpli). Le traverser en prenant d'abord plein E, puis léger arc de cercle pour chercher un système de vires au pied des contreforts de la tour S du Krönten (Südturm), à environ 2850 m, qui permet de franchir un ravin. On prend alors pied sur un troisième névé à 2790 m que l'on traverse direction E. 2 brèches sont alors visibles côté E, viser la seconde (celle de droite) et la joindre en remontant des éboulis instables. Un étroit couloir assez raide (plus de 45°), enneigé en début de saison, permet de descendre jusqu'au Leutschachfirn. On continue alors direction E, puis ESE, où on rejoint un sentier (marques blanc bleu) permettant de rejoindre la Leutschachhütte, puis l'Arnisee 1370 m (petit téléphérique 6-8 places menant à Intschi dans la vallée).

Remarques

Préférer le début de saison, l'absence de neige peut rendre l'accès à la brèche et/ou la descente sur le Leutschachfirn assez délicates

Matériel

Corde 30 m suffisante, 2 friends entre 0.5 et 1.0 utiles

- Alpinisme rocheux de F à AD
- Alpinisme neige/glace/mixte de F à PD+

Ressources externes

Urner, Glarner, Tessiner Alpen, Topo Verlag, Daniel & Michel Silbernagel & Stefan Wullschleger

Topo online CAS (<https://www.sac-cas.ch/fr/cabanes-et-courses/portail-des-courses-du-cas/>)
